

InCD 4

Información sobre derechos de autor y marcas comerciales

El manual del usuario de **InCD** y todo su contenido son propiedad de Ahead Software y están protegidos por las leyes de derechos de autor. Reservados todos los derechos. El presente manual del usuario contiene material protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. Queda prohibido copiar, transmitir o reproducir, cualquiera que sea el medio que se utilice, este manual, ya sea en su totalidad o en parte, sin la autorización expresa y por escrito de Ahead Software AG.

Ahead Software rechaza cualquier reclamación que sobrepase los derechos de la garantía legal. Ahead Software AG no acepta ninguna responsabilidad derivada de la exactitud del contenido del manual del usuario de **InCD**. El contenido del software, así como el del manual del usuario de **InCD**, puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Las marcas comerciales mencionadas en el presente documento aparecen únicamente con fines informativos. Todos los nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Las marcas comerciales 'Mount Rainier' y 'EasyWrite Reader' son propiedad de Mount Rainier Group.

Tenga en cuenta que algunas versiones anteriores de **InCD 4** no incluyen todas las funciones que aquí se presentan. Visite el sitio Web www.nero.com para conocer la última versión.

Copyright © 2003 Ahead Software AG

REV 1.3

Contenido

1	Acerca de InCD	5
1.1	Información sobre InCD.....	5
1.2	Consejos para trabajar con InCD.....	5
1.2.1	Sistemas operativos	5
1.2.2	Programas de escritura de paquetes ya instalados	6
1.2.3	CD-MRW y DVD+MRW (Mount Rainier).....	6
1.2.4	Controlador de lectura de UDF	8
2	Instalación.....	9
2.1	Introducción	9
2.2	Instalación de InCD	9
2.3	Desinstalación de InCD	10
3	Trabajar con InCD.....	11
3.1	Inicio de InCD	11
3.2	Discos compatibles con InCD.....	11
3.2.1	CD-RW	11
3.2.2	CD-MRW	12
3.2.3	DVD-RW	12
3.2.4	DVD+RW y DVD+MRW	12
3.3	Formatear.....	13
3.3.1	Formateo en segundo plano	15
3.4	Reformatear	15
3.5	Expulsar discos.....	17
3.5.1	Expulsión de discos CD-RW y DVD-RW.....	17
3.5.2	Expulsión de discos CD-MRW, DVD+RW y DVD+MRW	17
3.5.3	Cargar un disco	17
3.6	Copiar datos en un disco formateado por InCD.....	18
3.7	Borrado de discos.....	19

4	Comandos	21
4.1	Menú de contexto.....	21
4.2	Acerca de	21
4.3	Ayuda	21
4.4	Opciones	22
4.5	Propiedades de HP	23
4.6	Formatear InCD	24
4.7	Borrar InCD.....	24
4.8	Expulsar	25
5	Índice	26

1 Acerca de InCD

1.1 Información sobre InCD

InCD es un programa que permite formatear discos regrabables (CD-RW, DVD+RW y DVD-RW) con el fin de que se puedan utilizar como discos duros o disquetes. Esto significa que puede guardar, copiar o eliminar archivos de cualquier aplicación al disco.



InCD utiliza sólo discos regrabables (CD-RW, DVD+RW, DVD-RW). Los discos en los que sólo se puede escribir una vez (CD-R, DVD+R o DVD-R) no se pueden utilizar con **InCD**.

1.2 Consejos para trabajar con InCD

1.2.1 Sistemas operativos

Los requisitos del sistema necesarios para utilizar **InCD** son los siguientes:

Hardware	Grabador compatible con CD/DVD regrabables (compatible con MMC, grabador de RW multilectura)
Software	Windows 95 (Versión B / Service Release 2 o posterior) con la actualización de DCOM95 (disponible al instalar Internet Explorer 4.0) Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 con IE 4.0 Windows 2000 con Service Pack 2 Windows XP Windows Server 2003
Tipo de disco	Discos regrabables (CD-RW, DVD+RW, DVD-RW)




Nota para los usuarios de Windows 95/98/Me

InCD no es compatible con el complemento para grabar CD de Adaptec que se instala como parte de Windows Media Player 7.x. Desinstale este complemento utilizando la opción 'Agregar o quitar programas' del Panel de control.



Para los usuarios de Windows XP

Si **InCD** produce un error grave, puede enviar el registro del error a Microsoft; para ello, haga clic en el botón 'Send Error Report'. Microsoft lo reenvía a Ahead Software para que nuestros desarrolladores de software puedan analizar el error y mejorar el software. Gracias por su colaboración.




1.2.2 Programas de escritura de paquetes ya instalados



InCD puede utilizar discos que hayan sido formateados por otro software de escritura de paquetes. **InCD** sin embargo no es compatible con otros programas de escritura de paquetes. Es preciso desinstalar cualquier otro programa de este tipo antes de instalar **InCD**. Antes de comenzar la instalación, **InCD** comprueba las aplicaciones instaladas y sale del procedimiento de instalación si detecta cualquier otro programa de escritura de paquetes. Si ello ocurre, aparecerá una ventana con un mensaje de explicación.

1.2.3 CD-MRW y DVD+MRW (Mount Rainier)

Para formatear discos MRW (Mount Rainier) con **InCD**, es necesario marcar la casilla de verificación correspondiente (si **InCD** detecta un grabador que admite MRW, esta opción se activa por defecto). El disco RW se convertirá entonces en un disco MRW una vez finalizado el formateo. La casilla de verificación se encuentra en el cuadro de diálogo Opciones de **InCD** para un control global y en la ficha de propiedades de la unidad de **InCD** para el control de la unidad. En cualquier caso, esta opción sólo puede modificarse si su grabador admite esta función. En las secciones 'Opciones' y 'Propiedades de HP' encontrará más información sobre esto.



A diferencia de los discos CD-RW y DVD-RW, los discos MRW pueden escribirse después de haber transcurrido tan sólo un minuto de formateo. Esto no significa que basten dos minutos para formatear por completo el disco MRW, sino que transcurrido ese tiempo, el formato es suficiente para que puedan copiarse datos en el mismo. El resto del formateo continuará en segundo plano.

Mount Rainier también se conoce como 'EasyWrite'. Puede encontrar más información sobre Mount Rainier en <http://www.mt-rainier.org>.



Sólo se pueden escribir datos en un disco MRW con unidades compatibles con dicho formato. También debe asegurarse de que la casilla de verificación 'Formato MRW' de todas las unidades compatibles con MRW está marcada.

Las unidades que no admiten Mt. Rainier sólo pueden leer estos discos con un reasignador (consulte la sección 'Reasignador').



La mayoría de las unidades que admiten Mount Rainier presentan el logotipo EasyWrite:



El logotipo EasyWrite es una marca comercial registrada propiedad de Philips.

1.2.3.1 Tipo de disco

Los discos CD-MRW son discos CD-RW estándar formateados como MRW en un grabador que admite Mt. Rainier y los discos DVD+MRW son discos DVD+RW estándar, también formateados como MRW en un grabador que admite Mt. Rainier.

1.2.3.2 Reasignador

Para poder **leer** discos en formato Mount Rainier en unidades que admitan este formato (CD-MRW/DVD+MRW), necesitará un reasignador denominado '**EasyWrite Reader**'. Dicho reasignador no se instala en el proceso de instalación de **InCD**, por lo que deberá instalarlo por separado. Dependiendo del sistema operativo, puede que también tenga que instalar **InCD**.

En la siguiente tabla encontrará la información necesaria:

Windows 95	Es necesario un reasignador para poder leer discos CD-MRW/DVD+MRW. Puede descargar el reasignador gratuitamente del sitio Web http://www.nero.com .
Windows 98	
Windows Me	
Windows 2000	
Windows XP	
Windows Server 2003	
Windows NT	No es posible leer discos CD-MRW/DVD+MRW utilizando únicamente el reasignador. Para estos sistemas operativos es necesario instalar InCD junto con el reasignador.



El reasignador **no** le permitirá escribir en discos MRW. Sólo los grabadores compatibles con escritura MRW podrán escribir en discos MRW.

1.2.4 Controlador de lectura de UDF

Para poder leer un disco formateado con **InCD** en un PC que ejecute Windows 95B, Windows 98 o Windows ME y en el que **InCD** no esté instalado, necesitará un controlador de lectura de UDF. Este controlador forma parte del reasignador **EasyWrite Reader**. Puede descargarlo gratuitamente del sitio Web de Ahead Software AG en www.nero.com.



Nota para usuarios de Windows NT4:

La versión actual del controlador de UDF no es compatible con Windows NT4. Si está ejecutando NT4, deberá instalar **InCD** en lugar del controlador de UDF.

2 Instalación

2.1 Introducción

InCD se ofrece en varios paquetes de instalación.

- Instalador múltiple de CD-ROM. Aparece al insertar el CD-ROM de **Nero** en la unidad y si la notificación de inserción automática está activada en el sistema.
- Instalador independiente de CD-ROM. Puede instalar **InCD** y evitar el instalador múltiple si ejecuta directamente el instalador de **InCD** que se incluye en el CD-ROM.
- Instalador independiente de Internet. Puede descargar su instalador Web, pero si desea instalar **InCD**, deberá disponer de una versión registrada de **Nero Burning ROM** o de **Nero Express**.

2.2 Instalación de InCD



Para instalar el software en Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP Pro o Windows Server 2003, debe contar con derechos de administrador.

1. Cierre todas las aplicaciones de Windows que no necesite y cualquier programa antivirus que pueda estar ejecutándose.
2. Inserte el CD que incluye **InCD** en la unidad de CD o DVD, o descargue el instalador Web de **InCD** (por ejemplo, del sitio Web www.nero.com).
3. Inicie la instalación
 - Instalador múltiple de CD-ROM – Haga clic en el área de **InCD** de la ventana de inicio.
 - Instalador independiente de CD-ROM – examine el CD-ROM y abra una carpeta denominada 'InCD' si tiene un CD-ROM de **Nero 5.5** (o 'InCD4' si tiene un CD-ROM de **Nero 6**). Haga doble clic para ejecutar el archivo 'Setup.exe', que se encuentra en esta carpeta.
 - Instalador independiente de Internet – ejecute el archivo descargado.
4. Haga clic en el botón 'Siguiente' para instalar el programa.



Si ya hay una versión de InCD instalada, puede actualizarla haciendo clic en el botón 'Siguiente'.



No puede actualizar **InCD 3.x** a **InCD 4**. Primero, deberá desinstalar **InCD 3.x** antes de instalar **InCD 4**.

5. Lea detenidamente los términos y condiciones del acuerdo de licencia y, si está de acuerdo con los mismos, seleccione la opción 'Acepto los términos del presente acuerdo de licencia.' y, a continuación, haga clic en el botón 'Siguiente'.



No podrá instalar **InCD** a menos que exprese su conformidad con los términos del acuerdo de licencia.

6. Introduzca el nombre de usuario en el campo 'Nombre de usuario'. Si **InCD** se instala en un ordenador de una empresa, deberá introducir también el nombre de la empresa en el campo 'Nombre de la empresa'. Puesto que el campo 'Nombre de la empresa' es obligatorio, deberá introducir datos en este campo. Recomendamos a los usuarios privados que vuelvan a introducir en este campo el nombre de usuario. La carpeta de instalación predeterminada es 'C:\Archivos de programa\Ahead\InCD'. Para cambiar esta carpeta, haga clic en el botón 'Cambiar' e introduzca la carpeta que desee. Si todos los datos son correctos, haga clic en el botón 'Siguiente'.
7. Deberá reiniciar el ordenador para poder utilizar **InCD**.
 - Haga clic en el botón 'Reiniciar' para reiniciar el ordenador.
 - Si hace clic en el botón 'Salir', el programa de instalación se cerrará. No podrá utilizar **InCD** hasta que haya reiniciado el ordenador.

2.3 Desinstalación de InCD

La ventana de desinstalación varía dependiendo del sistema operativo.

1. Elija INICIO -> CONFIGURACIÓN -> PANEL DE CONTROL -> AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS.
2. Seleccione 'Ahead InCD' y haga clic en el botón correspondiente. **InCD** se desinstalará inmediatamente sin volver a preguntarle y se borrarán todos los controladores instalados.
3. Se le pedirá que reinicie el sistema. Se le recomienda hacerlo, ya que los controladores pueden seguir activos (p. ej., si tiene un disco formateado de **InCD** en su grabador). Haga clic en el botón 'Reiniciar'.

3 Trabajar con InCD

3.1 Inicio de InCD

Al iniciar el equipo, **InCD** se inicia de forma automática. No hay ningún enlace a InCD en la carpeta Programas.

El icono de InCD aparece en la bandeja del sistema, que normalmente se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla. El icono de InCD muestra información acerca del CD que se encuentre en ese momento en la unidad, o acerca de la unidad misma. Esta información sólo se mostrará durante unos segundos cuando cambie el estado. A continuación, el icono volverá a cambiar al icono normal. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes (en la carpeta de instalación de **InCD**).



InCD montó el disco de la unidad DVD/CD-RW.



InCD reconoció el disco de la unidad DVD/CD-RW, pero no pudo montarlo.



InCD montó el disco de la unidad DVD/CD-RW, pero el acceso al disco es de sólo lectura.



InCD no detectó ningún disco en la unidad.

3.2 Discos compatibles con InCD

3.2.1 CD-RW

Los discos ultrarrápidos tardan alrededor de diez minutos en formatearse. Los discos de alta velocidad tardan aproximadamente 20 minutos y los discos de baja velocidad unos 40 minutos. Un disco CD-RW debe estar formateado por completo para poder utilizarlo con InCD.



Estas son las diferentes velocidades de soportes de CD-RW disponibles en el momento en que se escribió este manual.

Low speed

1-4x



En ocasiones denominada 'velocidad normal' o 'multivelocidad'. Puede quemarse en cualquier grabador de RW.

High Speed

4-10x, 4-12x



Puede quemarse en unidades High Speed, Ultra Speed y Ultra Speed+. Las unidades que admiten High Speed CD-RW y High Speed presentan el logotipo High Speed.

Ultra Speed

16-24x



Sólo puede quemarse en unidades que admitan Ultra Speed o Ultra Speed+. Las unidades y los discos Ultra Speed presentan el logotipo Ultra Speed.

Ultra Speed+

32x



Sólo puede quemarse en unidades Ultra Speed+. Las unidades y los discos Ultra Speed+ presentan el logotipo Ultra Speed+.

Los logotipos que aparecen aquí son propiedad de Philips.

3.2.2 CD-MRW

El disco está listo para grabar 1 o 2 minutos después de comenzado el formateo. Es decir, puede guardar datos en el disco mientras se formatea en segundo plano (consulte la sección 'Formateo en segundo plano').



Para los CD-RW, se aplican las mismas restricciones referentes a la compatibilidad entre la velocidad del disco y la velocidad del grabador.

3.2.3 DVD-RW


Son necesarios alrededor de 120 minutos para formatear un disco. Un disco DVD-RW debe estar formateado por completo para poder utilizarlo con InCD.

3.2.4 DVD+RW y DVD+MRW

El disco está listo para grabar 1 o 2 minutos después de comenzado el formateo. Es decir, puede guardar datos en el disco mientras se formatea en segundo plano (consulte la sección 'Formateo en segundo plano').

3.3 Formatear

Es necesario formatear los discos para poder utilizarlos con **InCD**. En este caso, la opción 'Formato' está disponible en el cuadro de diálogo Formato de **InCD**.



InCD da un tratamiento diferente a los discos CD-RW, CD-MRW, DVD-RW, DVD+RW y DVD+MRW.


CD-RW	Los discos ultrarrápidos tardan alrededor de diez minutos en formatearse. Los discos de alta velocidad tardan aproximadamente 20 minutos y los discos de baja velocidad unos 40 minutos.
DVD-RW	Son necesarios alrededor de 120 minutos para formatear un disco.
CD-MRW	El disco está listo para grabar 1 o 2 minutos después de comenzado el formateo. Es decir, puede guardar datos en el disco
DVD+RW	
DVD+MRW	mientras se formatea en segundo plano.




No se puede ejecutar ningún otro comando durante el proceso de formateo. No obstante, si dispone de varios grabadores, puede procesar cada disco insertado de forma independiente (p. ej., si tiene dos grabadores, puede formatear dos discos al mismo tiempo, o formatear uno mientras el otro se escribe o se borra).

1. Introduzca un disco en el grabador.
2. Inicie 'Windows Explorer'.


3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de grabación y seleccione el comando 'Formato de InCD' del menú.



De esta forma, se abre el cuadro de diálogo de formateo, que utiliza automáticamente el grabador que ha seleccionado.



4. Si lo desea, puede introducir un nombre para el disco. El nombre puede constar, como máximo, de 11 caracteres (sin espacios en blanco).
5. Puede comprobar el disco una vez que se haya completado la operación de reformato. En este caso, active la casilla de verificación 'Verificar después de formatear'. La duración varía de acuerdo con el tamaño del disco.
6. Haga clic en el botón 'Inicio' para iniciar el proceso de formateo.
7. Aparecerá una indicación de finalización de formateo si ha marcado esta opción en las opciones generales accesibles a través del icono de la bandeja del sistema o del botón 'Opciones' de los cuadros de diálogo Formatear y Borrar.




3.3.1 Formateo en segundo plano

La propia unidad lleva a cabo el proceso de formateo mientras se encuentra parada (p. ej., cuando no se utiliza para leer o escribir). El formateo en segundo plano se interrumpirá si intenta acceder al disco (para leerlo, escribir en él o extraerlo) y se reanudará una vez que la unidad vuelva a estar parada y contenga el disco mencionado anteriormente. Esto también se aplica si apaga el PC durante el formateo en segundo plano.

3.4 Reformatear

Si ya se ha formateado el disco, no será necesario volver a formatearlo por completo. Es posible realizar un formateo rápido. Es decir, sólo se lleva a cabo un formateo lógico del disco. Los datos del disco **no** se borran, únicamente la información relativa a los datos del disco. El disco parece no contener datos, aunque no es así. Eso significa que toda la capacidad del disco vuelve a estar disponible. Puesto que un experto puede recuperar los datos, este método no debe utilizarse con discos que contengan datos confidenciales. La opción de comprobación posterior al formateo no estará disponible después de haber vuelto a formatear.




Si un disco se ha formateado varias veces, puede que se produzcan errores que interrumpan el proceso. En ese caso, recomendamos borrar el disco utilizando **Nero**.


Para ello, extraiga el disco, ejecute **Nero**, inserte el disco, en el menú 'Grabador', seleccione 'Borrar CD-RW' y elija 'Borrado completo de disco regrabable' como método de borrado. Dependiendo del grabador y del disco, el proceso de borrado puede requerir entre 10 y 20 minutos.

1. Introduzca un disco formateado en el grabador.
2. Inicie el 'Explorador de Windows'.


3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de grabación y seleccione el comando 'Formato de InCD' del menú.



El cuadro de diálogo de formateo se abre y utiliza automáticamente la unidad seleccionada.



4. Si lo desea, puede introducir un nombre para el disco. El nombre puede constar, como máximo, de 11 caracteres (sin espacios en blanco).
5. Haga clic en el botón 'Inicio' para iniciar el proceso de formateo.
6. Aparecerá una indicación de finalización de formateo si ha marcado esta opción en las opciones generales accesibles a través del icono de la bandeja del sistema o del botón 'Opciones' de los cuadros de diálogo Formatear y Borrar.



3.5 Expulsar discos

InCD da un tratamiento diferente a los discos CD-RW/DVD-RW, CD-MRW, DVD+RW y DVD+MRW. Consulte a continuación la sección correspondiente.

3.5.1 Expulsión de discos CD-RW y DVD-RW

Puede extraer un CD-RW/DVD-RW formateado utilizando el comando 'Expulsar' del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón (consulte la sección 'Menú de contexto'), pulsando el botón de expulsión del grabador o haciendo clic en el botón 'Expulsar' de los cuadros de diálogo 'Formatear' o 'Borrar' de **InCD**.

1. Seleccione un método para expulsar el disco.
2. Retire el disco del grabador y cierre la bandeja.




Puede cerrar la bandeja utilizando el comando 'Cargar' (descrito en la sección 'Cargar un disco').

3.5.2 Expulsión de discos CD-MRW, DVD+RW y DVD+MRW

Puede extraer un CD-MRW, un DVD+RW o un DVD+MRW que aún no esté completamente formateado utilizando el comando 'Expulsar' del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón (consulte la sección 'Menú de contexto'), pulsando el botón de expulsión del grabador o haciendo clic en el botón 'Expulsar' de los cuadros de diálogo 'Formatear' o 'Borrar' de **InCD**.

1. Seleccione un método de expulsión. Si el formateo en segundo plano sigue en curso, deberá suspenderse; a continuación, aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le indicará que este proceso tardará uno o dos minutos.



2. Extraiga el disco del grabador y cierre la bandeja.


3.5.3 Cargar un disco

Si se extrae un disco y se deja abierta la bandeja del grabador, los comandos de expulsión de **InCD** cambian de 'Expulsar' a 'Cargar'. Si se elige esta acción, la bandeja del grabador se cerrará.




Puede que su grabador no admita esta función. Esto depende principalmente de si el grabador dispone o no de una bandeja motorizada.

Cambiarán entonces los siguientes elementos: el comando 'Expulsar' del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón,



y el botón 'Expulsar' situado en los cuadros de diálogo 'Borrar' y 'Formatear' de InCD.




3.6 Copiar datos en un disco formateado por InCD

Un disco formateado con InCD puede utilizarse de la misma manera que un disco duro o un disquete. Es decir, puede copiar datos en el disco simplemente con utilizar el método de arrastrar y soltar o bien puede recuperar documentos guardados con otras aplicaciones.

1. Introduzca un disco formateado en el grabador.
2. Abra el Explorador de Windows, seleccione los datos que desea copiar y arrástrelo y suéltelos en el icono de la unidad de grabación. O bien, recupere los documentos de las otras aplicaciones. Al guardar documentos, también puede seleccionar la unidad de grabación como cualquier otra unidad.




Si se inserta un disco formateado grabable en un grabador, puede enviar datos al mismo mediante el comando 'Enviar a' del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón. Para obtener más información sobre este comando, consulte la documentación del sistema operativo.




3.7 Borrado de discos

Borrar un disco regrabable no es lo mismo que eliminar los datos de un disquete o de un disco duro. El borrado de un disco elimina también su formato, con lo que se deja el disco completamente en blanco. Una vez borrado, el disco se convierte en uno nuevo. Es decir, queda en un estado que puede grabarse con **Nero** o por otros medios.

1. Introduzca un disco formateado en el grabador.
2. Inicie el 'Explorador de Windows'.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad de grabación y seleccione el comando 'InCD Borrar' del menú.



El cuadro de diálogo de borrado se abre y automáticamente utiliza el grabador seleccionado.



4. Seleccione el método deseado de borrado y haga clic en el botón 'Inicio'.



Si inserta el disco que acaba de borrar, aparecerá el cuadro de diálogo de formato al igual que aparece con cada disco en blanco.




No puede ejecutar ningún otro comando en el mismo disco durante un proceso de borrado. No obstante, si dispone de varios grabadores, puede procesar cada disco insertado independientemente de los otros (p. ej., si dispone de dos grabadores, puede borrar dos discos al mismo tiempo, o borrar uno mientras se formatea el otro).


4 Comandos

4.1 Menú de contexto

Puede abrir un menú de contexto haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de **InCD** de la bandeja del sistema. Seleccione y haga clic con el ratón para ejecutar comandos.



Haga clic con el botón derecho del ratón en el 'Explorador de Windows' del icono de la unidad de grabación para abrir un menú de contexto. Siempre y cuando se inserte un disco regrabable, pueden utilizarse tres comandos con **InCD**. Para evitar confusión, el resto de los comandos no se muestran en la captura de pantalla que aparece a continuación.



4.2 Acerca de


El comando 'Acerca de' muestra información sobre la versión de **InCD** instalada.

4.3 Ayuda

El comando 'Ayuda' abre el archivo de ayuda de **InCD**.

4.4 Opciones

El comando 'Opciones' abre la ventana de configuración del programa **InCD**.



Para guardar los cambios realizados, haga clic en el botón 'Aplicar' y el cuadro de diálogo se cerrará. Para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar los cambios, haga clic en el botón 'Cancelar'.

Opciones del programa

☒ Iniciar InCD cuando se inserte un disco en blanco

☐ Ocultar icono de bandeja

☒ Formato MRW en todas las unidades que admitan MRW

☒ Formato MRW en todas las unidades que admitan MRW

☐ No mostrar el mensaje 'Formateo completo'

Si la casilla de verificación está marcada, aparecerá el cuadro de diálogo Formatear cuando inserte un disco en blanco en la unidad (predeterminado).

Si se desactiva esta casilla, el icono de **InCD** aparece en la bandeja del sistema (predeterminado).

Si está activada la casilla de verificación, también se formatearán como MRW los discos de todas las unidades compatibles con MRW. Para un control de MRW por unidad, consulte 'Propiedades de HP'. (Predeterminado)


La casilla de verificación se muestra en gris, es decir, desactivada, si no hay instalado ningún grabador compatible con MRW.

Esto significa que dispone de varias unidades que admiten Mount Rainier, y que no todas ellas se encuentran configuradas actualmente para formatear un disco insertado como MRW. Para obtener más información, consulte 'Propiedades de HP'.

Si se desactiva esta casilla, aparecerá un mensaje para indicar que el proceso de formateo ha finalizado (predeterminado).

4.5 Propiedades de HP


Haga clic con el botón derecho del ratón en el 'Explorador de Windows' del icono de la unidad de grabación para abrir el menú de contexto. A continuación, seleccione el comando 'Propiedades'.



InCD ofrece una ficha 'InCD' con información sobre el grabador y el disco insertado. Encontrará más información en el icono que aparece en la sección 'Inicio de InCD'.


Desde aquí, también puede controlar si **esta** unidad debería formatear o no el disco como Mt. Rainier (si la unidad admite Mt. Rainier). Asegúrese de hacer clic en 'Aplicar' para que se efectúe el cambio en la cuenta.

Las operaciones de formateo y borrado también están disponibles, siempre y cuando la unidad contenga un disco compatible. Simplemente, haga clic en el botón correspondiente. Para conocer más detalles sobre la compatibilidad entre el disco y la unidad, consulte la sección 'Discos compatibles con InCD'.




4.6 Formatear InCD

El comando 'Formatear InCD' abre el cuadro de diálogo Formato. Encontrará información detallada al respecto en las secciones 'Formatear' y 'Reformatear'.



4.7 Borrar InCD

El comando 'Borrar InCD' abre el cuadro de diálogo 'Borrar'. Encontrará más información al respecto en la sección 'Borrado de discos'.



4.8 Expulsar

El comando 'Expulsar' hace que el disco sea expulsado de la unidad. Encontrará más información al respecto en la sección 'Expulsar discos'.

5 Índice

A

Actualización 9

C

Cargar

Disco 17

CD-MRW

Expulsión 17

Tipo de disco 12

CD-RW

Expulsión 17

Tipo de disco 11

Comando

Borrar 24

Expulsar 25

Formatear 24

Copiar

Disco 18

D

Desinstalación de InCD 10

Disco

Cargar 17

Copiar 18

DVD+MRW

Expulsión 17

Tipo de disco 12

DVD+RW

Expulsión 17

Tipo de disco 12

DVD-RW

Expulsión 17

Tipo de disco 12

E

Expulsión

CD-MRW 17

CD-RW 17

DVD+MRW 17

DVD+RW 17

DVD-RW 17

F

Formatar

Formateo completo 16

Formatear

Formateo el segundo plano 15

Reformatear 15

Formateo 13

Formateo completo

Opción 16

I

Icono 11, 23

InCD

Actualización 9

Borrar 19

Desinstalación 10

M

Menú de contexto 21

Mount Rainier 6, 7

N

Nero 15, 19

T

Tipo de disco

CD-MRW 12

CD-RW 11

DVD+MRW 12

DVD+RW 12

DVD-RW 12

V

Velocidad de soporte 11

W

Windows Media Player 5